




光榮特優版 光榮傑作 經典回顧



大航海時代4

威力加強版

新的伙伴、新的冒險！



三國志VIII

各路熱血英魂，大會師！



太閤立志傳IV

威喝一聲取天下！

好評熱賣中 / 各490元 中文版 ●Windows®98/Me/2000/XP



一騎當千於PC上！

好評熱賣中

建議售價980元 中文版

詳細的系統需求及光榮的
最新情報請參閱下列網址

▶ <http://www.gamecity.com.tw/omega/smusou3pc>



線上用戶登錄 讓您徜徉遊戲天地，樂趣無窮！

只要在GAMECITY的登錄網頁上登錄您的e-mail及產品序號等項目※1，
就能享受以下的好處：

線上用戶登的好處 (免費)

- 可以利用Q&A的網頁
- 可以使用專屬的詢問窗口！
- 可以下載網頁使用※2的免費素材！
- 身為GAMECITY市民，可以使用各式專屬的服務！※3

光榮線上用戶登錄網頁 ▶ http://www.gamecity.com.tw/regist_c/user/

可從[開始]選單進入 ▶ [開始]—[程式集]—[Koei]—[遙遠時空2]—[[線上用戶登錄]]

※1 貼在手冊封底的產品序號。因無法再度發行，所以請您務必要妥善保管為宜。

※2 只限於個人登錄的網頁

※3 若您已是GAMECITY的會員，則此項福利不獲。

臺灣光榮綜合資訊股份有限公司
台北市大安區復興南路一段323號11樓
TEL: (02) 2325-0156
email: service@koei.com.tw

Windows®XP
Windows®2000
Windows®Me
Windows®98



遙遠時空2

安裝導引手冊

使用之前請先詳細閱讀

目錄

系統需求	2	儲存・載入・結束	6
安裝	3	移除本遊戲	6
線上用戶登錄	4	一般問題的處理方法	7
啟動遊戲	4	售後服務	10
環境設定	5	售後服務用紙	11

敬請協助上網填寫問，提供您的寶貴意見

[開始] → [程式集] → [Koei] → [遙遠時空2] → [[問卷]]

會顯示下列網頁。

<http://www.gamecity.com.tw/neoromance/enquete/>





系統需求

本產品之系統需求如下。

●OS

Microsoft Windows XP Professional 或者是 Home Edition 中文繁體版
(以下稱為 Windows XP)。
Microsoft Windows 2000 Professional 中文繁體版
(以下稱為 Windows 2000)。
Microsoft Windows Millennium Edition 中文繁體版
(以下、Windows Me)。
Microsoft Windows 98 中文繁體版 (以下稱為 Windows 98)。

●電腦系統

對應上述之OS並符合下列規格之個人電腦。

- ◆中央處理器.....Windows 98 / Me / 2000 的場合：Pentium 200MHz 以上
(建議：Pentium II 333MHz以上)。
Windows XP 的場合：Pentium II 300MHz 以上
(建議：Pentium III 500MHz以上)。
 - ◆主記憶體.....Windows 98 / Me / 2000 的場合：96MB 以上 (建議：128MB 以上)。
Windows XP 的場合：128MB 以上 (建議：256MB 以上)。
 - ◆VRAM.....2MB 以上 (推薦：4MB以上)。
 - ◆硬碟容量.....約 1.5GB 以上的剩餘空間。
 - ◆光碟機.....4 倍速以上的 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機。
 - ◆顯示卡.....對應 DirectX 9.0c 以上版本。
 - ◆螢幕顯示器.....640×480 像素以上，能夠顯示 High Color 的彩色顯示器。
- ※想要享受背景音樂及音效，必須要配備有對應Windows的音效卡 (需可播放16Bit 44kHz的立體聲WAVE檔)。
- ※如欲享用網路內容的話，需要可連接至網路的設備 (建議：1Mbps以上)。
- ※所需記憶體容量、硬碟容量、VRAM容量有可能因系統環境而產生變化。敬請留意。
- ※如果不明瞭所裝配之顯示卡是否對應DirectX時，請向硬體廠商洽詢。
- ※筆記本電腦或是超薄型電腦等，有可能搭配了不符合系統所需的3D圖型加速顯示卡，有關於系統所配備的3D圖型加速顯示卡所使用晶片的詳情，請諮詢相關的製造廠商。
- ※本產品於模擬軟體、虛擬磁碟機、網路磁碟機上無法正常執行。
- ※本導引之用語、畫面插圖、操作順序是以Windows XP之標準環境為準則。若您所使用的作業系統為Windows 2000、Windows Me、Windows 98時，圖示、按鍵之名稱以及操作手續等有可能不同。
- ※本導引中，若無特別註明而只以「Windows」來標示時，即是泛指Windows XP、Windows 2000、Windows Me以及Windows 98。



警告 為了您的健康，遊玩遊戲請勿過度。另外，有極少部分的人，當看到閃光或看電視時，會出現暈或昏迷等症狀。曾經有過發作經驗的人，請在遊玩前先與醫師商量。

Windows XP的正式名稱為Microsoft Windows XP operating system。/ Windows 2000 Professional的正式名稱為Microsoft Windows 2000 Professional operating system。/ Windows Me的正式名稱為Microsoft Windows Millennium Edition operating system。/ Windows 98的正式名稱為Microsoft Windows 98 operating system。/ Microsoft、Windows、DirectX為美國Microsoft Corporation的美國及其他國家的商標或是註冊商標。/ Pentium是Intel Corporation的註冊商標。其他記載的公司名稱、製品名稱都是各公司的商標或是註冊商標。/ 本導引以及程式受著作權法保護。嚴禁濫用。/ 因本導引以及程式所造成之影響，請恕本公司無法負責。



安裝


請依照下列的順序安裝本產品。



- (1) 放入「遙遠時空2」的安裝光碟。安裝程式將自動啟動。
※如果安裝程式無法自動啟動時，請參照「放入了CD-ROM光碟卻毫無反應」(P.7)。
- (2) 點選「安裝」。開始進行「遙遠時空2」的安裝。

安裝	開始進行「遙遠時空2」的安裝。
安裝 DirectX 9.0c	進行 DirectX 9.0c 的安裝。如果已安裝有 DirectX 9.0c 以上版本的話，無需重新安裝。
安裝Windows Media Player 9.0	進行Windows Media Player 9.0 的安裝。如果已安裝有 Windows MediaPlayer 9.0 以上版本的話，無需重新安裝。

- (3) 點選「下一步」，指定安裝本產品的硬碟、資料夾。指定硬碟、資料夾之後，點選「下一步」。



※預設為「..\Program Files\koei\遙遠時空2」。如果沒有特別需要變更的話，維持不變並點選「下一步」。如果打算變更的話，點選「瀏覽」並指定安裝場所。

- (4) 選擇安裝種類。通常為選擇「完成」後，點選「下一步」。

※安裝的檔案，可大分為4類。依安裝種類之不同，分別進行以下安裝。

安裝種類	遊戲本體	語言	聲上說明	ReadMe	所需HD容量	內容
完成	○	○	○	○	約1.5GB	標準安裝。通常選擇本項。
最小	○	×	○	○	約650MB	所需HD容量較少。由於沒有安裝語言檔案，因此無法於遊戲當中播放語音。語音檔案可以於事後追加安裝。
自訂	○	△	△	△		自行選擇遊戲本體之外的安裝檔案。未安裝的檔案可以於事後追加安裝。適合熟悉電腦的玩家。



- (5) 決定是否於桌面做成「遙遠時空2」的捷徑。如果不想做成的話，清除核選方塊。點選「下一步」的話，開始進行檔案的複製。
 - (6) 檔案的複製結束，顯示完成安裝的訊息的話，點選「完成」。
- 以上，遊戲的安裝完成。視需要與否，安裝DirectX 9.0c與Windows Media Player 9.0。



線上用戶登錄

如欲享用網路內容，或者是更新至最新版本，必須先進行GAMECITY市民登錄(免費)，或者是線上用戶登錄(免費)。

登錄時需要有e-mail及產品序號。產品序號附於本手冊封底處。因無法再度發行，請小心妥善保管。

●登錄方式共有3種。

從[開始]功能表登錄

點選[開始] → [所有程式] → [Koei] → [遙遠時空2] → [線上用戶登錄]。瀏覽器啟動後，「線上用戶登錄之介紹」網頁將會被表示。在詳讀說明後，請點選[至線上用戶登錄網頁]。

從啟動畫面登錄

選擇啟動畫面(→P.4)的[登錄手續]。「線上用戶登錄之介紹」網頁將會被表示。

輸入網址

啟動瀏覽器並輸入以下之URL。

<http://www.gamecity.com.tw/miyako/user/reg.htm>



啟動遊戲



遙遠時空2
2
捷徑圖示

從 Windows 來啟動遊戲。

(1) 放入本產品的遊戲光碟，雙點桌面上的「遙遠時空2」捷徑圖示。



※如果於安裝遊戲時沒有做成捷徑的話，可以由[開始]選單處啟動。打開[程式]的[Koei]，點選[遙遠時空2]中的[遙遠時空2]。



(2) 遊戲啟動後，顯示開場動畫。點選後，前進至下一步。

(3) 顯示選單畫面。

畫面模式的切換(螢幕顯示器的設定：僅限High Color時)


本產品雖然以全畫面模式啟動，但於螢幕顯示器設定為High Color時，可以以視窗模式進行遊玩。以Alt+Enter鍵進行畫面模式的切換。

※播放動畫時無法進行畫面模式的切換。



環境設定

設定遊玩遊戲的環境。



遊戲的「環境設定」畫面

於「選單畫面」的「環境設定」進行設定。

對於各個項目進行設定。

設定完了後，點選[決定]。將變更後的設定有效後，結束環境設定。

點選[取消]的話，設定的變更將會失效，並結束環境設定。

戰鬥動畫	有/無	設定戰鬥時動畫之有無。
訊息速度	快←→慢	設定訊息的顯示速度。
跳過訊息	有/無	設定跳過訊息機能之有無。 如果將跳過訊息機能設定為「有」的話，可以以[Ctrl]鍵快轉訊息。
BGM音量	大←→小	設定BGM的音量。
BGM設定	有/無	設定BGM之有無。
音效音量	大←→小	設定音效音量。點選_試聽_的話，可以試聽音效的音量。
音效設定	有/無	設定音效之有無。
語音音量	大←→小	設定語音的音量。點選_試聽_的話，可以試聽語音的音量。
語音設定	有/無	設定語音之有無。
語音切換	國語/日語	切換語音為國語或日語。 點選[變更]的話，可對各個角色進行設定。

●Windows的音量設定



BGM、音效、語音(動畫)的音量
全體的音量

有關於音量的設定，隨著所使用的電腦的環境之不同，有時只進行遊戲的環境設定，仍會有無法達到適當音量的情形發生。如有此現象的話，請以Windows的「音量調整」進行調整。

全體的音量……於「音量調整」進行調整。

BGM、音效、語音……於「WAVE」進行調整。

※隨著所使用的電腦環境的不同，名稱或有差異。



儲存・載入・中斷

載入玩家既有儲存的遊戲進度檔的話，將會從該處開啓資料、繼續遊戲。

●儲存



儲存遊戲中的資料。可以於硬碟當中最多儲存10筆資料。

- (1) 於紫公主的行館或者是京都的市街處選擇 [記錄] 後，接著選擇 [儲存]。
- (2) 顯示儲存資料的一覽。選擇儲存段落。

●載入



載入儲存的遊戲資料，由上回中斷處繼續開始遊戲。

- (1) 於選單畫面點選 [從上次的進度繼續遊玩]。要於遊戲中進行載入的話，於紫公主的行館或者是京都的市街處選擇 [記錄] 後，接著選擇 [載入]。
- (2) 顯示儲存資料的一覽。選擇載入的資料。

●中斷



中斷遊戲。

- (1) 於紫公主的行館或者是京都的市街處選擇 [記錄] 後，接著選擇 [中斷]。
- (2) 顯示選單畫面，選擇 [結束]。

※也可以由選單指令處，選擇 [遊戲的結束] 予以結束



移除本遊戲

當不想再玩本產品時，請依照下列步驟來進行移除。

- (1) 點選 [開始] → [程式集] → [Koei] → [遙遠時空2] → [遙遠時空2的移除]
- (2) 選擇 [移除]，並依畫面指示進行移除。



一般問題的處理方法

在認定為問題前，請先確認下列內容。

- ①請確認是否符合遊戲系統環境及需求 (►P.2)。
- ②請確認 CD-ROM 的讀取面有沒有刮傷或是污垢。

若不屬於上述任一情況時，請嘗試下列處理方法。若問題還是無法解決，請向本公司客服中心 (►P.10) 詢問。

依使用的軟、硬體之不同，處理法會有無效的時候。若下列的處理法仍然無法解決問題時，請向本公司的客服中心詢問。另外，變更所使用的硬體或周邊之設定、更新驅動程式等行為，請玩家自行負責進行。請多見諒。

狀況	處理法
無法安裝	
►放入了光碟卻毫無反應	①・⑥
►顯示出「硬碟容量不足」的訊息	②
►安裝中出現錯誤訊息	③ ⑤
無法啟動遊戲	④ ⑥ ⑦
遊戲中途當機	④ ⑤ ⑦ ⑧
畫面無法正常表示	④ ⑦
音樂、音效無法正常播放	④ ⑧
影片無法正常播放	④ ⑦ ⑧
其他的問題	④

1

手動進行安裝

●請手動啟動安裝程式。

- ①將本產品的安裝光碟，放入 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機中。

- ②點選 [開始] - [執行]

- ③在「執行」中，輸入「○: \autorun.exe」(○是 CD-ROM/DVD-ROM 的光碟機代號)。

- ④啟動安裝程式。以下的步驟與 P.3「安裝」的「2」相同。



2

清理硬碟

- 確認安裝目的地的硬碟空間足夠後，再度進行安裝程序。

處理法 3 結束其他程式

- 若有其他使用中的程式，請將其全部關閉。
- 請將螢幕保護程式變更成「無」。
- ※螢幕保護程式可以在「顯示內容」→「螢幕保護裝置」項目中進行設定。
- 在桌面上空白處按下右鍵，然後再選擇「內容」後就會出現「顯示內容」。



處理法 4 調整記憶體

- 若有其他使用中的程式，請將其全部關閉。
- 請盡可能的將常駐程式維持在最少量。
- 請將螢幕保護程式變更成「無」。
- ※螢幕保護程式可以在「顯示內容」→「螢幕保護裝置」項目中進行設定。
- 在桌面上空白處按下右鍵，然後再選擇「內容」後就會出現「顯示內容」。



處理法 5 清理硬碟

- 請照下列步驟來進行調整硬碟的工作。
- 雙擊 [我的電腦]。將游標移至目的地硬碟，按下滑鼠右鍵，點選「內容」。將會顯示出目的地硬碟的詳細內容。

清理硬碟	① 點選「一般」項目。
	② 點選「清理磁碟」按鈕。
	③ 核選「要刪除的檔案」部分的「暫存檔」部分（其他的部分請您自己決定是否刪除）
	④ 點選 [OK]。在執行作業中，會出現是否要刪除檔案的確認訊息，請依您的考量來判斷，盡可能的刪除檔案。
錯誤檢查 (掃描硬碟)	① 點選「工具」項目。
	② 點選「錯誤檢查」項目的「立即檢查」按鈕。
重組	① 點選「工具」項目。
	② 點選「重組」項目的「立即重組」按鈕。

處理法 7 調整顯示卡

- 請更新顯示卡的驅動程式。原則上，建議使用最新的顯示卡驅動程式。
- ※驅動程式之有無以及更新方法，請自行向硬體製造商、零件廠商進行確認。
- ※隨著與電腦的搭配組合，也有可能無法正常執行。
- ※在晶片組（主機板）有代替機能的情況下，如果問題也沒有獲得改善，請將晶片組的驅動程式也進行更新。

處理法 8 調整音效卡

- 請更新音效卡的驅動程式。
- ※驅動程式之有無以及更新方法，請自行向硬體製造商、零件廠商進行確認。
- ※在晶片組（主機板）有代替機能的情況下，如果問題也沒有獲得改善，請將晶片組的驅動程式也進行更新。



- 請降低音效卡的加速 (accelerator) 等級。
- 無法更新驅動程式的情形下，請依下列的操作程序把顯示出來的「hardware accelerator」項目設定從「最大」依次調降成「無」，確認問題有無改善。

Windows XP	【開始】→【控制台】→【聲音及音訊裝置】→【音訊】項目→「音效播放」的【進階】→【效能】項目
Windows 2000/Me	【開始】→【設定】→【控制台】→【聲音及多媒體】→【音訊】項目→「播放」的【詳細內容】→【效能】項目
Windows 98	【開始】→【設定】→【控制台】→【多媒體】→【音訊】項目→「播放」的【詳細內容】→【效能】項目

處理法 6 調整 CD-ROM / DVD-ROM 光碟機

- 請進行 CD-ROM / DVD-ROM 光碟機的清潔動作。



售後服務

「產品無法啟動」、「才使用幾次即無法再執行遊戲」等本產品之相關疑問及查詢，請聯絡下面所記載之本公司客戶服務部門。

※煩請您在疑問查詢前，請依照「售後服務用紙」的內容確認電腦的系統環境。另外，請您再詳細地確認添附的「使用許可合約書」的內容。

※本導引說明書恕不重新發行，請妥善保管。

●來信請寄：
106 台北市大安區復興南路一段323號11樓
臺灣光榮綜合資訊股份有限公司
客戶服務部門收

●洽詢電話：
(02)2325-0156 撥號前請再度確認所撥號碼無誤。
(星期一至星期五 10:00~17:30)

●網路網址：
<http://www.koei.com.tw/html/support/index.html>

- 恕不答覆有關於遊戲攻略法或資料之問題。
- 本公司對於本產品的售後服務為發售日起算的一年內。
懇請見諒。
- 若是因為您的疏忽或使用不慎而造成CD-ROM損傷的話，我們將以收費方式進行交換。
詳情請洽詢本公司之客戶服務部門。
- 本公司對於購買錯誤而要求更換者，一律不予受理。懇請見諒。
- 本公司對於複製品、出租品或是營業用品等一概不提供任何售後服務。

●請注意 關於新產品的導覽 網址 <http://www.gamecity.com.tw>

敬請協助上網填寫問卷，提供您的寶貴意見

點選 [開始] → [程式集] → [Koei] → [遙遠時空2] → [問卷] 的話，會顯示下列網頁。
<http://www.gamecity.com.tw/neoromance/enquete/>

售後服務用紙

姓名		
電話號碼	遊戲序號	
地址	郵遞區號	
電腦主機 (廠牌 / 機種名 / 型號或是品名) :		
●OS	<input type="checkbox"/> Windows XP Professional / <input type="checkbox"/> Windows XP Home Edition / (Windows XP Service Pack2 <input type="checkbox"/> 已更新) <input type="checkbox"/> Windows 2000 / <input type="checkbox"/> Windows Me / <input type="checkbox"/> Windows 98 (<input type="checkbox"/> Preinstall <input type="checkbox"/> 其他)	
●CPU	(種類 / 頻率:)	
◆是否對應HT	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
●記憶體	容量: () MB	
●硬碟	容量: () GB <input type="checkbox"/> 內建 <input type="checkbox"/> 加裝 (廠牌 / 機種名 / 加裝方式:) ◆安裝有OS的硬碟的剩餘空間: () GB	
●CD-ROM / DVD-ROM光碟機	<input type="checkbox"/> 內建 <input type="checkbox"/> 加裝 (廠牌 / 機種名 / 加裝方式:)	
●螢幕	(廠牌 / 機種名 / 解析度:)	
●顯示卡	<input type="checkbox"/> 內建 <input type="checkbox"/> 加裝 (廠牌 / 機種名 / 加裝方式:) ◆VRAM 容量: () MB ◆驅動程式 (製造廠商 / 版本 / 現在的檔案:) ◆畫面的設定 畫面尺寸: () × () 像素 色彩品質: ()	
●音效卡	<input type="checkbox"/> 內建 <input type="checkbox"/> 加裝 (廠牌 / 機種名:)	
●連線環境	◆數據機 / 路由器 (機種名稱) () ◆網際網路服務供應商・線路種類・線路速度 ()	
●錯誤訊息	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (錯誤名:) 發生位置 組件 () 內的 () 號位置	
●其他的擴充卡	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (廠牌 / 機種名:) 拔除後的情形 (<input type="checkbox"/> 可以執行 / <input type="checkbox"/> 無法執行)	
●DirectX 的版本 ()		
●所使用的掃毒軟體 ()		
●所使用的防護軟體 ()		
故障內容 (請盡量具體地詳細寫出。)		